Einkaufschip

Einen Einkaufschip designen.



- Skizze aus Einzelteilen zusammensetzen
- Skizze aufpolstern
- Tasche erzeugen
- Rundungen erzeugen

Es soll ein Einkaufswagenchip entworfen werden, der mit einem Steg und einer Öse am Schlüsselring befestigt werden können soll, die Vorgaben sehen folgendermaßen aus (alle Maße in mm):



1. Schritt: Chip erzeugen

- Beginne ein neues Dokument
- Wähle den Arbeitsbereich Part-Design
- Erstelle eine neue Skizze
- Wähle die XY-Ebene aus und bestätige mit OK.



- Zeichne einen Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung. Der Ursprung ändert seine Farbe, wenn du mit dem Mauszeiger genau darauf bist. Außerdem kommt das Punktsymbol neben dem Mauszeiger dazu:



- Markiere den Kreis. Bemaße ihn mit r = 11,63 mm.
- Benenne dieses Maß bei den Contraints mit „RadiusMuenze“
- Schließe die Skizze.



- Polstere deine Skizze mit auf 2,33 mm auf.
- Benenne im Konstruktionsbaum das Pad zu *„Pad Münze“* um.

- Speichere die Datei unter *„Einkaufschip“* oder einem ähnlichen Dateinamen ab.



2. Steg und Öse erzeugen.

- Wähle mit die Unterseite der Münze aus.
- Erstelle mit eine neue Skizze.



- Erzeuge mit ein zentriertes Rechteck mit Mittelpunkt auf der x-Achse. Bemaße die Höhe des Rechtecks mit 8 mm. (Die Breite wird im nächsten Schritt angepasst.)



- Erzeuge einen Kreis mit dem Mittelpunkt auf der x-Achse rechts neben dem Rechteck.

- Bemaße den Radius mit 5 mm und den Abstand des Kreismittelpunkts zum Ursprung mit 20 mm.
- Passe die Breite des Rechtecks so an, dasses in beide Kreise hineinragt.



- Entferne mit dem Trimmbefehl alle Linienstücke, die sich innerhalb der Skizze befinden - einfach „wegklicken“! Als Ergebnis bekommst du eine Skizze, die aus einem geschlossenen Linienzug besteht.
- Schließe die Skizze



- Polstere die Skizze mit auf. Sie wird automatisch um 10mm (in die falsche Richtung) aufgepolstert.
- Wähle als Abmessung *„Bis zu Oberfläche“*. Die Aufpolsterung verschwindet bis zum nächsten Schritt.
- Drehe deinen Körper so, dass du die Oberseite anklicken kannst. Die Aufpolsterung erscheint wieder und reicht nun bis zur Oberseite der Münze.
- Benenne die Aufpolsterung zu *„Pad Steg+Öse“* um.





Damit der Einkaufschip als ein einziger Körper ohne Überlappung dargestellt wird, muss im Verzeichnisbaum „Pad Steg+Öse“ markiert und Refine auf true gesetzt werden.



3. Loch für Öse erzeugen

- Wähle die Oberseite des Körpers mit
- Erstelle eine neue Skizze mit



- Wähle den Befehl „*Externe Geometrie*“ und klicke den rechten Kreisbogen an.

Dadurch wird nun u.a. der Mittelpunkt angezeigt, welcher für die weitere Konstruktion verwendet werden kann.



- Erzeuge mit einen Kreis um den Mittelpunkt und bemaße ihn mit Radius 3mm.
- Schließe deine Skizze.
- Erzeuge mit eine Tasche, mit
  - Variante 1: „durch alles durch“ oder
  - Variante 2: „bis zu Oberfläche“ und wähle die Unterseite.



- Benenne die Tasche zu „Pocket Bohrung“ um.
- Dein Körper müsste nun genau so aussehen wie im Bild.



5. Vertiefung erzeugen

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:freecad:fc_anleitung:einkaufschip:start?rev=1669577164

Last update: **27.11.2022 20:26**