Kennwörter beim Lehrerlaptop

Das Gerät ist durch zwei Kennwörter geschützt, die man unabhängig voneinander setzen kann. Beide Kennwörter haben nichts mit denen des Schulnetzes zu tun.

Kennwort 1 muss direkt nach dem Einschalten des Rechners eingegeben werden – mit diesem Kennwort ist die Festplatte verschlüsselt.

Auf diese Weise kann ein Angreifen, wenn er den Laptop findet nicht einfach durch Umbau der Festplatte in einen anderen Computer die Benutzeranmeldung umgehen. Ohne das Kennwort für die Festplattenverschlüsselung kann man nicht auf die Daten der Festplatte zugreifen – wenn Sie das vergessen, ist das also, wie wenn die Festplatte defekt ist.

Kennwort 2 ist das Anmeldekennwort, dieses schützt die Arbeitsoberfläche z.B. wenn man den Rechner für einige Zeit nicht verwendet und sich der Bildschirmschoner einschaltet.

> Im Auslieferungszustand sind beide Kennwörter auf `geheim` gesetzt.

Sie sollten unbeding neue Kennwörter vergeben, für die Festplattenverschlüsselung ein möglichst starkes: Mehr als 10 Zeichen, keine Wörter aus Wörterbüchern, Zahlen und Sonderzeichen. Geeignet sind z.B. die Anfangsbuchstaben eines Satzes, einer Liedzeile oder eines Gedichts: „Harry Potter und der Stein der Weisen“ → HpudSdWJKR42! (Das sollten Sie jetzt natürlich nicht mehr verwenden, da es schon mal hier steht…)

Speichern Sie dieses Kennwort unbedingt ihrem Passwort-Manager – oder schreiben Sie es zu hause an sicherer Stelle auf. Bei Verlust des Festplattenkennworts ist kein Zugriff auf die Daten des Laptops mehr möglich.

Festplattenkennwort ändern

Nach dem Anmelden am Rechner öffnet sich Mattermost und Nextcloud, diese Programme sollten Sie später noch konfigurieren, fürs erste kann man das ignorieren.

Bevor Sie weitere Anpassungen am Gerät vornehmen,

ändern Sie bitte zuerst das Festplattenkennwort und starten anschließend den Rechner neu, um sicherzugehen, dass die Änderung erfolgreich war.

Zur Änderung des Festplatten-Kennworts finden Sie ein Icon mit der Beschriftung `Festplattenkennwort ändern` auf dem Desktop, klicken Sie dieses doppelt an.



Es öffnet sich eine Textbasierte Eingabezeile mit einigen Erläuterungen. Sie müssen nacheinander mehrmals ein Passwort eingeben.

Es ist normal, dass bei der Eingabe der Kennwörter keine Reaktion auf der Konsole erfolgt - die eingegebenen Zeichen werden nicht angezeigt, auch nicht als Punkte oder Sternchen.



Zuerst müssen Sie das Anmeldekennwort des Laptopbenutzers eingeben. Die Geräte sind mit ihrem Lehrerkürzel personalisisert, dort steht also immer `[sudo] Passwort für <KUERZEL>:`. Wenn Sie dieser Anleitung folgen, und noch nichts weiter unternommen haben, ist dieses Passwort `geheim`. Geben Sie das Passort ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste.	
Im nächsten Schritt müssen Sie das aktuelle Passwort für die Festplattenverschlüsselung eingeben - die „zu ändernde Passphrase“. Im Auslieferungszustand ebenfalls `geheim`.	

Jetzt müssen Sie zweimal hintereinander das neue Passwort für die Festplattenverschlüsselung eingeben,
optimalerweise ohne sich zu vertippen ;)
Wenn es geklappt hat, steht dort `Passwort erfolgreich geändert.`



Starten Sie den Rechner jetzt neu, indem Sie im Menü unten Links den Neustarten Knopf anklicken.

Jetzt sollten Sie den Rechner beim Startvorgang
mit dem neuen Passwort erfolgreich starten können.



Anmeldekennwort ändern

Sie sollten auch das Anmeldekennwort noch ändern, dazu gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie unten links auf das Menü, anschließend auf Ihren Benutzernamen	

In den Benutzereinstellungen klicken Sie auf `Entsperren` und geben das aktuelle Anmeldepasswort ein - im Auslieferungszustand `geheim`. Anschließend klicken Sie auf die Zeile `Passwort`, um das Passwort zu ändern.	
Jetzt können Sie das Passwort ändern, indem Sie noch einmal das „alte“ eingeben und anschließend zwei mal das neue. \\Beachten Sie, dass Sie das neue Passwort erst bestätigen können, wenn es gewissen Kriterien an Länge und Komplexität genügt.	

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:kennwoerter:start?rev=1641213386

Last update: **03.01.2022 13:36**