Kennwörter beim Lehrerlaptop

Das Gerät ist durch zwei Kennwörter geschützt, die man unabhängig voneinander setzen kann. Beide Kennwörter haben nichts mit denen des Schulnetzes zu tun.

Kennwort 1 muss direkt nach dem Einschalten des Rechners eingegeben werden – mit diesem Kennwort ist die Festplatte verschlüsselt.



Auf diese Weise kann ein Angreifen, wenn er den Laptop findet nicht einfach durch Umbau der Festplatte in einen anderen Computer die Benutzeranmeldung umgehen. Ohne das Kennwort für die Festplattenverschlüsselung kann man nicht auf die Daten der Festplatte zugreifen – wenn Sie das vergessen, ist das also, wie wenn die Festplatte defekt ist.

Kennwort 2 ist das Anmeldekennwort, dieses schützt die Arbeitsoberfläche z.B. wenn man den Rechner für einige Zeit nicht verwendet und sich der Bildschirmschoner einschaltet.

Im Auslieferungszustand sind beide Kennwörter auf geheim gesetzt.

Sie sollten unbeding neue Kennwörter vergeben, für die Festplattenverschlüsselung ein möglichst starkes: Mehr als 10 Zeichen, keine Wörter aus Wörterbüchern, Zahlen und Sonderzeichen. Geeignet sind z.B. die Anfangsbuchstaben eines Satzes, einer Liedzeile oder eines Gedichts: "Harry Potter und der Stein der Weisen" → HpudSdWJKR42! (Das sollten Sie jetzt natürlich nicht mehr verwenden, da es schon mal hier steht…)

Speichern Sie dieses Kennwort unbedingt ihrem Passwort-Manager – oder schreiben Sie es zu hause an sicherer Stelle auf. Bei Verlust des Festplattenkennworts ist kein Zugriff auf die Daten des Laptops mehr möglich.

Festplattenkennwort ändern

Nach dem Anmelden am Rechner öffnet sich Mattermost und Nextcloud, diese Programme sollten Sie später noch konfigurieren, fürs erste kann man das ignorieren.



Bevor Sie weitere Anpassungen am Gerät vornehmen,

ändern Sie bitte zuerst das Festplattenkennwort und starten anschließend den Rechner neu, um sicherzugehen, dass die Änderung erfolgreich war.

Zur Änderung des Festplatten-Kennworts finden Sie ein Icon mit der Beschriftung Festplattenkennwort ändern auf dem Desktop, klicken Sie dieses doppelt an.

Papierkor Denker	Nexteloud-Verbindungaasistert x Verbinden mit Nexteloud 0000 Nexteloud-Servere wurdteten 0000 Verbinden mit Nexteloud 0000 Nexteloud-Servere wurdteten 0000 Verbinden mit Nexteloud 0000 Nexteloud-Servere wurdteten 0000 Verbinden mit Nexteloud Nexteloud Verbinden mit Nexteloud Nexteloud	
2 = 🐸 🗎 🔘 🤇) 🗴 💼 💿	ී 🕐 🐨 🕕 🚦 3. Jan 12:53 🔹
Es öffnet sich eine Textbasierte Eingabezeile mit einigen Erläuterungen. Sie müssen nacheinander mehrmals ein Passwort eingeben. Es ist normal, dass bei der Eingabe der Kennwörter keine Reaktion auf der Konsole erfolgt - die eingegebenen Zeichen werden nicht angezeigt, auch nicht als Punkte oder	Andern Sie bitte zunächst das Passwort für die Verschlüsselung der Festplatte. Das ist das Passwort,das direkt nach dem Neustart des Rechners vor dem eigentlichen Systemstart abgefragt wird. Das Anmeldepasswort, mit dem man sich später am System anmeldet, wird durch diesen Vorgang nicht geändert. Im weiteren Verlauf müssen Sie dazu zunächst Ihr Anmeldepasswort eingeben, dann werden Sie aufgefordert, das bisherige Passwort für die Festplattenverschlüsselung und anschließend zwei mal das neue Passwort, mit dem die Festplatte künftig geschützt sein soll einzugeben. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn es losgehen soll.	Q =2 ×

Sternchen.

							_
Zuerst müssen							
Sie das	D Terminal	۹	=	-	2	×	
Anmeldekennwort	Ändern Sie bitte zunächst das Passwort für die						l
des	Verschlüsselung der Festplatte.						l
Laptopbenutzers	Das ist das Passwort,das direkt nach dem Neustart						l
eingeben.	des Rechners vor dem eigentlichen Systemstart abgefragt						l
Die Geräte sind	Wird. Des Anneldenssewent, mit dem men sich späten em Sustem						l
mit ihrem	Das Anmeldepasswort, mit dem man sich später am System						l
Lehrerkürzel	anmetdet, wird dorch diesen vorgang nicht geandert.						l
personalisisert,	Im weiteren Verlauf müssen Sie dazu zunächst Ihr						l
dort steht also	Anmeldepasswort eingeben, dann werden Sie aufgefordert.						l
immer Passwort	das bisherige Passwort für die Festplattenverschlüsselung						l
für <kuerzel>.</kuerzel>	und anschließend zwei mal das neue Passwort, mit dem die						l
Wenn Sie dieser	Festplatte künftig geschützt sein soll einzugeben.						l
Anleitung folgen,							l
und noch nichts	Drücken Sie die Eingabetaste, wenn es losgehen soll.						l
weiter							l
unternommen	[auda] Decement 6" - bl -						l
haben, ist dieses	[SUGO] Passwort für bl:						l
Passwort geheim.							l
Geben Sie das							l
Passort ein und							l
bestatigen Sie die							I
Eingabe mit der							I
Eingabetaste.							

From: https://wiki.qg-moessingen.de/ - QG Wiki

Permanent link: https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:kennwoerter:start?rev=1641211784



Last update: 03.01.2022 13:09